


メール設定説明書

iPhone (SSL/TLS設定有り)
ios26.2.1~


1. iPhoneを起動し、ホーム画面から『設定』をタップしてください。



2. 『設定』画面から一番下までさがり『アプリ』を開きます。




- 3. 一覧を一番下までさがると
ま行が表示されますので『メール』を開きます。



4. メール設定画面が表示されますので『メールアカウント』をタップしてください。



5. 『アカウント』画面が表示されますので『アカウントを追加』をタップしてください。



6. 登録するメールアドレスを入力して、『次へ』をタップします。



7. 『アカウントを追加』画面が表示されますので『その他のアカウントを追加...』をタップしてください。



- 8. 『メールアカウント』 をタップします。



9. 『新規アカウント』画面が表示されますので
設定するメールアドレスと、パスワードの入力を行っ
てください。

入力が終わりましたら、右上の『次へ』をタップして
ください。

名前	任意のお名前
メール	メールアドレスの入力
パスワード	パスワードを入力
説明	メールボックスの名前

- 10.画面が更新されますので『POP』をタップしてください。

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前 テスト No1

メール test@number-1.co.jp

説明

受信メールサーバ

ホスト名 テスト No1

ユーザ名 必須

パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.com

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

11. 『受信メールサーバ』 『送信メールサーバ』 の画面が表示されますので、設定通知書を基に各情報を入力をしてください。入力が完了したら『保存』をタップします

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP POP

名前 名前が入っています

メール メールアドレスが入っています

説明 自動で入力されてます

受信メールサーバ

ホスト名 通知書記載の受信サーバー

ユーザ名 メールアドレスを入力

パスワード パスワードを入力


送信メールサーバ

ホスト名 通知書記載の送信サーバー

ユーザ名 メールアドレスを入力

パスワード パスワードを入力

12. 『検証中』が表示されますので、そのままお待ちください。
※画面が変わるまで数分ほどかかることがあります。



✳ 検証中

IMAP POP

名前 [REDACTED]

メール [REDACTED]

説明 [REDACTED]

受信メールサーバ

ホスト名 [REDACTED]

ユーザ名 test@number-1.co.jp

パスワード ●●●●●●●●


送信メールサーバ

ホスト名 [REDACTED]

ユーザ名 test@number-1.co.jp

パスワード ●●●●●●●●

13. 『アカウント』画面に戻りますので
新しく作成したアカウントをタップしてください。



14. アカウント情報の画面が表示されます。
『送信メールサーバ』の『SMTP』をタップしてください。

The screenshot shows the account settings for 'No1-Server28'. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done). The 'メール' (Email) field is set to 'test@number-1.co.jp'. Below it, the '説明' (Description) is 'number-1.co.jp'. The '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) section is partially visible. The '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server) section is highlighted with a red box and contains the following options:

送信メールサーバ	SMTP	サーバなし >
SMTP		サーバなし >

Below the SMTP options, there is a '詳細 >' (Details) link and a red button labeled 'アカウントを削除' (Delete Account).

15. 『送信メールサーバ』の設定画面です。
『SSLを使用』がONになっていることを確認して
『サーバポート』を『465』に変更して『完了』をタップしてください。

キャンセル [redacted] **完了**

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 [redacted]

ユーザ名 test@number-1.co.jp

パスワード

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

16. 画面が戻りますので、念のために受信設定を確認します。
『詳細』をタップします。

キャンセル No1-Server28 完了

POPアカウント情報

名前 テスト No1

メール test@number-1.co.jp

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名 test@number-1.co.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP

詳細 >

アカウントを削除

17. 受信設定の『SSLを使用』がONになっていることを確認して、『サーバポート』を『995』になっていることを確認してください。



18. 画面が戻りましたら『完了』をタップして設定を適用させます。

以上で設定完了となります。

キャンセル No1-Server28 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前

メール test@number-1.co.jp

説明

受信メールサーバ

ホスト名

ユーザ名 test@number-1.co.jp

パスワード

送信メールサーバ

SMTP >

詳細 >