



メール設定説明書

Outlook2010 (SSL/TLS設定有り)


1. スタートメニューより『Microsoft Outlook2010』をクリックして起動して下さい。



2. 左上にある『ファイル』タブをクリックし、『情報』画面にある『アカウントの追加』をクリックしてください。



3. 『自動アカウント セットアップ』画面で、『自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)』をクリックして選択してから、『次へ』をクリックしてください。



新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)


名前(D): Eij Yasuda
電子メール アドレス(E): eij@contoso.com
パスワード(P):
パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

テキスト メッセージング (SMS)(S)

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

<戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

4. 『サービスの選択』画面で、『インターネット電子メール』を選択して『次へ』をクリックして下さい。



5. 『インターネット電子メール設定』の画面が表示されますので、各項目に入力をしてください。

名前	任意の名前
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	受信メールサーバー
送信メールサーバー	送信メールサーバー
アカウント名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

6.入力が終わりましたら『詳細設定』をクリックしてください。

新しいアカウントの追加


インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

<p>ユーザー情報</p> <p>名前(氏): <input type="text" value="名字 名前"/></p> <p>電子メール アドレス(氏): <input type="text" value="test@number-1.co.jp"/></p> <p>サーバー情報</p> <p>アカウントの種類(氏): <input type="text" value="POP3"/></p> <p>受信メール サーバー(氏): <input type="text" value="mail-lb.no1-server28.com"/></p> <p>送信メール サーバー (SMTP)(氏): <input type="text" value="mail-lb.no1-server28.com"/></p> <p>メール サーバーへのログイン情報</p> <p>アカウント名(氏): <input type="text" value="test@number-1.co.jp"/></p> <p>パスワード(氏): <input type="password" value="*****"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> パスワードを保存する(氏)</p> <p><input type="checkbox"/> メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください(氏)</p>	<p>アカウント設定のテスト</p> <p>この画面内の情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。</p> <p><input type="button" value="アカウント設定のテスト(氏)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(氏)</p> <p>新しいメッセージの配信先:</p> <p><input checked="" type="radio"/> 新しい Outlook データファイル(氏)</p> <p><input type="radio"/> 既存の Outlook データファイル(氏)</p> <p><input type="text" value=""/><input type="button" value="参照(氏)"/></p> <p><input type="button" value="詳細設定を..."/></p>
--	--

< 戻る(氏)


株式会社 No.1

7.送信サーバタブを選択し、『送信サーバ (SMTP) は認証が必要』と『受信メールサーバと同じ設定を使用する』にチェックを入れて、OKボタンをクリックしてください。




8. 詳細設定タブをクリックし、受信サーバー(POP3)の数字を『995』に変更し、『このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要』にチェックを入れてください。

また、送信サーバー(SMTP)の数字を『465』に変更し使用する暗号化接続の種類は『SSL』を選択してください。



9. 『サーバーにメッセージのコピーを置く』にチェックを入れて『サーバーから削除する』にチェックをいれてください。完了しましたら『OK』ボタンをクリックしてください。



10.前の画面に戻りますので、右下の『次へ』をクリックしてください。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(N):	<input type="text" value="名字 名前"/>	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことも自動的に実行されます。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします（ネットワークに接続されている必要があります）。	
電子メールアドレス(E):	<input type="text" value="test@number-1.co.jp"/>	<input type="button" value="アカウント設定のテスト(T)"/>	
サーバー情報		<input checked="" type="checkbox"/> [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定もテストする(S)	
アカウントの種類(A):	<input type="text" value="POP3"/>	新しいメッセージの配信先:	
受信メールサーバー(S):	<input type="text" value="mail-lb.no1-server28.com"/>	<input type="radio"/> 新しい Outlook データファイル(N)	
送信メールサーバー (SMTP)(O):	<input type="text" value="mail-lb.no1-server28.com"/>	<input checked="" type="radio"/> 既存の Outlook データファイル(O)	
メール サーバーへのログイン情報		<input type="text" value="documents\Outlook ファイル\Outlook.pst"/> <input type="button" value="参照(R)"/>	
アカウント名(N):	<input type="text" value="test@number-1.co.jp"/>	<input type="button" value="詳細設定(O)..."/>	
パスワード(P):	<input type="password" value="*****"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> パスワードを保存する(S)			
<input type="checkbox"/> メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード[認証] (SPA)に対応している場合は、チェック ボックスをオンにしてください(O)			

11. [完了] をクリックしてウィザードを閉じます。
以上で設定は終了となります。

