


メール設定説明書

Thunderbird (Mac) 設定マニュアル

Ver:WSC20251227

1. まずは『Thunderbird』をダウンロードします

インターネット検索で『Thunderbird』『ダウンロード』と検索して下記のページでダウンロードします。




2. ダウンロードしたソフトを展開します




3. アプリを展開します

Thunderbirdアプリのアイコンをドラッグ＆ドロップします



4. 続いてメール設定を行います

メールアドレス・パスワードを入力して『手動設定』




| | |
|---------|-------------|
| メールアドレス | メールアドレスを入力 |
| パスワード | メール設定通知書を参照 |

5.受信・送信サーバの入力項目が表示されますのでそれぞれ入力する

赤枠内を入力する。

ホスト名はサーバ名、認証方式は『通常のパスワード認証』、ユーザ名は『メールアドレス』を入力する



| | |
|-------|-------------|
| プロトコル | POP3 |
| ホスト名 | メール設定通知書を参照 |
| ポート番号 | 995 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名 | メールアドレスを入力 |

6. 続いて送信サーバの設定

赤枠内を入力する。

ホスト名はサーバ名、認証方式は『通常のパスワード認証』、ユーザ名は『メールアドレス』を入力する

The screenshot shows the 'Outgoing Server' configuration screen in Thunderbird. A red box highlights the server settings section, which includes the host name (mail-lb.no1-server28.com), port number (465), connection protection (SSL/TLS), authentication method (通常のパスワード認証), and user name (support_test@no1-server28.com). Below this section is a 'Detailed Settings' link. At the bottom are three buttons: 'Test Again' (再テスト), 'Cancel' (キャンセル), and a blue 'Finish' button (完了) which is also highlighted with a red box.

ユーザー名: support_test@no1-server28.com

送信サーバー

ホスト名: mail-lb.no1-server28.com

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: support_test@no1-server28.com

[詳細設定](#)

再テスト キャンセル 完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。


| | |
|-------|-------------|
| ホスト名 | メール設定通知書を参照 |
| ポート番号 | 465 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名 | メールアドレスを入力 |

7. 『完了』を押すと下記の画面が表示されるので『OK』を押す




8. アカウント設定画面（受信）が開きます

『サーバにメッセージを残す』の設定を確認します
確認後は『送信サーバ』を確認します




9.送信サーバの確認

設定内容を確認する。編集する必要があれば編集ボタンを押して編集します



設定内容を確認して『OK』を押すと設定が完了します。



10.メールアカウントの追加・設定確認方法

赤枠のボタンを押して、設定画面と受信トレイと切り替えすることができます。



アカウントを追加する時は『メール』を押す

11. 『アカウントハブ』のウィンドウが表示されますので、『氏名』と『メールアドレス』を入力していただき『手動設定』をクリックしてください。



12. 下記赤枠内の情報を選択及び入力して『続ける』をクリックしてください。



| | |
|--------|--|
| プロトコル | POP3 |
| ホスト名* | 『メール設定通知書』参照 『受信(POP)サーバー』に記載の内容を入力 |
| ポート番号* | 995 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名* | 『メール設定通知書』参照 『メールアドレス』に記載の内容を入力 |

13. 下記赤枠内の情報を選択及び入力して『テスト』をクリックしてください。



| | |
|-------|---|
| プロトコル | SMTP |
| ホスト名 | 『メール設定通知書』参照 『送信(SMTP)サーバー』に記載の内容を入力 |
| ポート番号 | 465 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| 認証方式 | 通常のパスワード認証 |
| ユーザー名 | 『メール設定通知書』参照 『メールアドレス』に記載の内容を入力 |


14. 赤枠内に下記のようなメッセージが表示されま
したら『続ける』をクリックしてください。



15. 『メール設定通知書』に記載の該当メールアドレスの『パスワード』を入力して『パスワードを記憶する』にチェックが入っている事を確認して『続ける』をクリックしてください。



16. 必要に応じてカレンダーとアドレス帳を同期、特に同期の必要が無ければ『続ける』をクリックしてください。



17. 『完了』をクリックして設定完了となります。
他にもアドレスの設定が必要な場合は、
『別のメールアカウントを追加』をクリックして同じよ
うに設定をしてください。

