

iPad・iPhone (SSL/TLS設定有り)



1. iPhoneを起動し、ホーム画面から『設定』をタップ してください。



🍼 株式会社 No.1

2.『設定』画面が表示されますので『メール』をタップ してください。

•II au	4G	9:53	95%
		設定	
Å	App Store		>
	WalletとApple	e Pay	>
Ŷ	パスワード		>
	メール		>
	連絡先		>
	カレンダー		>
	メモ		>
 	リマインダー		>
	ボイスメモ		>
	電話		>
	メッセージ		>
	FaceTime		>



3. 『メール』画面が表示されますので『アカウン ト』をタップしてください。

•II au	4G	9:53	Q 95% (),
く 設定	È	メール		
"×—)	レ″にアクセスを許可	J		
	Siriと検索		>	
	通知 バッジ		>	
((†))	モバイルデー	夕通信		
優先す	る言語			
	言語		日本語>	
アカ	ウント		>	
メッセ	ージリスト			
プレ	ビュー		2行 >	
ТО/С	C ラベルを表示	Ā		
スワ	イプオプション		>	

🍼 株式会社 No.1

4.『アカウント』画面が表示されますので 『アカウントを追加』をタップしてください。

•II au 4G	9:54	@ 95% ()
く メール	アカウント	
アカウント		
アカウントを	5追加	>
データの取得	导方法	プッシュ >



5.『アカウントを追加』画面が表示されますので 『その他』をタップしてください。



🌈 株式会社 No.1

6.画面が移動しますので『メールアカウントを追加』 をタップしてください。

📶 au 4G	9:54	@ 95% ()
く戻る	アカウントを追加	
メール		
メールアカウ	ッントを追加	>
連絡先		
LDAPアカウ	ントを追加	>
CardDAVア:	カウントを追加	>
カレンダー		
CalDAVアカ	ウントを追加	>
照会するカレ	シンダーを追加	>



7.『新規アカウント』画面が表示されますので 各項目の入力を行ってください。 入力が終わりましたら、右上の『次へ』をタップして ください。

•II au 4G	9:56	۵ 95% 🗩
キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	名字 名前	
メール	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	
説明	number-1.co.jp	

名前	任意の名前
メール	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード
説明	受信トレイなどに表示される アカウント名



8.画面が更新されますので『POP』をタップしてくだ さい。

•II au 4G		10:01		@ 95% 🗩
キャンセル	新規ア	' カウント		保存
IMA	Ρ		POP	
名前	名字 名	前		
メール	test@nu	mber-1.co.j	р	
説明	number-	-1.co.jp		
受信メールサー	ν <i>[</i> ^ν			
ホスト名				
ユーザ名				
パスワード				
送信メールサー	v (,			
ホスト名				
ユーザ名	ユーザ名			

🌈 株式会社 No.1

9.『受信メールサーバ』『送信メールサーバ』の画面 が表示されますので、各項目の入力をしてください。

•II au 4G	10:01 🖉 95% 🗖	j
キャンセル	新規アカウント 保存	
受信メールサー		
ホスト名	mail-lb.no1-server28.com	
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサー	$\Lambda l'_{\prime}$	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.com	
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	

受信メールサーバ

ホスト名	受信メールサーバー
ユーザ名	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード

送信メールサーバ

ホスト名	送信メールサーバー
ユーザ名	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード

灰 株式会社 No.1

┃10. 入力が終わりましたら右上の『保存』をタップし てください。

•II au 4G	10:01	2 95% 🔲 [,]
キャンセル	新規アカウント	保存
受信メールサール	l,	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.co	om
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサール	l,	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.co	om
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	



■ 11. 『検証中』が表示されますので、そのままお待ちく ださい。

※画面が変わるまで数分ほどかかることがあります。

•II au 4G	11:05	2 95%	
	🔆 検証中		
IMA	P	РОР	
名前	testno1@no1-se	erver28.com	
メール	メール test@number-1.co.jp		
説明	number-1.co.j	p	
受信メールサー	ν <i>Γ</i> _ν		
ホスト名	mail-lb.no1-serv	ver28.com	
ユーザ名	test@number-1.co.jp		
パスワード	•••••		
送信メールサー	11/		
ホスト名	ホスト名 mail-lb.no1-server28.com		
ユーザ名 test@number-1.co.jp			



┃12.『アカウント』画面に戻りますので 新しく作成したアカウントをタップしてください。

📲 au 4G	11:25	@ 92% ()
く メール	アカウント	
アカウント		
number-1. メール	co.jp	>
アカウントを	き追加	>
データの取得	身方法	プッシュ >



13.アカウント情報の画面が表示されます。 『送信メールサーバ』の『SMTP』をタップしてください。

•II au 4G	11:05	🖉 95% 🥅
キャンセル	No1-Server28	完了
メール	test@number-1.co.j	o >
説明	No1-Server28	
受信メールサール	7	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.c	om
ユーザ名	test@number-1.co.j	0
パスワード	•••••	
送信メールサー	۲¢	
SMTP	サ-	-バなし >
詳細		>
アカウントを削除		



┃ 14. 『プライマリサーバ』の『未構成』をタップしてく ださい。

ull au 4G	11:05	95% 🔲
No1-Server28	SMTP	
プライマリサーバ		
未構成		オフ >
ほかのSMTPサーバ		
		_
		÷
		_
		_
		_



┃ 15. 各項目の入力を行っていただき『保存』をタップし てください。

•II au 4G	11:06	94%
キャンセル	未構成	保存
ホスト名	mail-lb.no1-server28.com	ı
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	

送信メールサーバ

ホスト名	送信メールサーバー
ユーザ名	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード

灰 株式会社 No.1

┃ 16. 『SMTP』の画面に戻るので、右上をアカウント名 をタップしてください。

ull au 4G	11:07	2 94% 🔲 [,]
✓ No1-Server28	SMTP	
プライマリサーバ		
mail-lb.no1-serve	r28.com	オン >
ほかのSMTPサーバ		
		-
		+
		_



┃17.アカウント情報の画面に戻ります。 続いては『詳細』をタップしてください。

∎II au 4G	11:05 🖉 S	95% 🔲
キャンセル	No1-Server28	完了
メール	test@number-1.co.jp	>
説明	No1-Server28	
受信メールサール	<i>(</i> "	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.com	
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサーノ	14	
SMTP	mail-lb.no1-server28.cc	om >
詳細		>
	アカウントを削除	



┃18.受信設定が下記の通りになっていることを確認し 設定に問題がない場合は、左上のアカウント名をタッ プしてください。

ull au 4G	11:07	2 94% 🔲
✓ No1-Server28	詳細	
削除したメッセージの移動	先:	
削除済メールボック.	ス	✓
アーカイブメールボ	ックス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		>
サーバから削除		しない >
サーバポート 995		
S/MIME		
署名		いいえ >

受信設定

SSLを使用	オン(緑色)
サーバポート	995

🌈 株式会社 No.1

19.アカウント情報の画面に戻りますので、画面右上の 『完了』をタップしてください。 以上で設定は終了となります。

•II au 4G	11:05	95% 🔲
キャンセル	No1-Server28	完了
メール	test@number-1.co.jp	>
説明	No1-Server28	
受信メールサー	٧٢'	
ホスト名	mail-lb.no1-server28.com	
ユーザ名	test@number-1.co.jp	
パスワード	•••••	
送信メールサー	74	
SMTP	mail-lb.no1-server28.c	com >
詳細		>
	アカウントを削除	

