# SSL解除マニュアル書

Android ~Gmailアプリ編~(設定変更方法)



## 1. 画面内より『Gmail』をタップして起動して下さい。



🌈 株式会社 No.1

#### 2. 左上にある『≡』からメニューを開き『設定』を タップして下さい。

9:21		<b>יו⊡</b> וי 4G ∠	<b>56</b> %
$\Sigma$	重要		
$\triangleright$	送信済み		
	送信予定		
	送信トレイ		
D	下書き		
	すべてのメール		
!	迷惑メール		
Ū	ゴミ箱		
GOOG	LE アプリ		
$\square$	カレンダー		
0	コンタクト		
ŝ	設定		
?	ヘルプとフィードバック		
	<		

### 3. 設定画面の中から変更したいアカウントを タップして下さい。

9:26 🗷 👕 🖭 🚥 🔹	<b>u∏</b> ¤ 4G 📕 🛔 55%
← 設定	•
全般設定	
test@number-1.co.jp	
アカウントを追加する	
<	



4. 下の方にある『受信設定』をタップして下さい。

9:34 🖪 🗃 📟 🚥 🔹	<b>u⊡</b> ∎ 4G 📕 🛑 54%
← test@number-1.co.jp	0 0 0
<b>画像</b> 外部画像を表示する前に確認する	
<b>同期頻度</b> 15分毎	
<b>メールを同期する</b> このアカウントのメールを同期	
通知設定	
<b>メール通知</b> メールの着信時に通知を送信	
通知を管理する	
サーバーの設定	
<b>受信設定</b> ユーザー名、パスワード、その他の受 設定	信サーバーの
<b>送信設定</b> ユーザー名、パスワード、その他の送 設定	信サーバーの
<	

5. ポートを『110』に変更していただき、 セキュリティの種類を『なし』に選択して 『完了』をタップしてください。

18:51	🔤 📑 🥰 🕰 🔸	י <b>ו</b> וי 4G 🖌	<b>4</b> 1%
$\leftarrow$	testno1@no1-server28	8.com	:
画 <b>(</b> 外音	同期オプション		
同	<sup>ューザー名</sup> test@number-1.co.	jp	
15:	パスワード		
×- この			
通知	<sup>サーバー</sup> mail.number-1.co.jp	)	
×- ×-	ポート 110		
通	セキュリティの種類		
サ-	<b>なし</b> メールのセキュリティは保証されてい	<b>▼</b> ません	
<b>受</b> ユー 設知	サーバーからメールを削除 削除しない	•	の
送	キャンセル 完	7	Φ
設定			
	<		

6. 続いては『送信設定』をタップして下さい。

9:34 🖪 🗃 📟 🚥 🔸	<b>□1</b> 4G 📕 🛑 54%
← test@number-1.co.jp	• • •
画像 外部画像を表示する前に確認する	
<b>同期頻度</b> 15分毎	
<b>メールを同期する</b> このアカウントのメールを同期	✓
通知設定	
<b>メール通知</b> メールの着信時に通知を送信	
通知を管理する	
サーバーの設定	
<b>受信設定</b> ユーザー名、パスワード、その他の受 設定	信サーバーの
送信設定 ユーザー名、パスワード、その他の送 設定	信サーバーの
<	

■ 7. ポートを『587』に変更していただき、 セキュリティの種類を『なし』に選択して 『完了』をタップしてください。

18:51	🗷 🗑 🥰 🖾 🔹	비 <b>미</b> 비 4G 📕	<b>4</b> 1%
÷	testno1@no1-server2	8.com	•
画 外語	同期オプション		
同	ログインが必要		
15:	ューザー名 test@number-1.co.i	D	
×-			
50	パスワード ••••••	×	
通知			
メ- メ-	sмтр サーバー mail.number-1.co.jp		
)译(	10 1		
	π−ト 587		
サー	ヤキュリティの種類		
受f ユ-	なし	•	の
設定			
送	キャンセル 完	了	
ユー 設定	ザー名、パスワード、その他の送	信サーバ	ーの
	<		

# 8.設定変更が完了しましたので、右上の『←』をタップして終了となります。

9:34 🗖 🖬 📭 🚥	<b>u∏u</b> 4G 📕 🛑 54%
← test@number-1.co.jp	• • •
画像 外部画像を表示する前に確認する	
<b>同期頻度</b> 15分毎	
<b>メールを同期する</b> このアカウントのメールを同期	✓
通知設定	
<b>メール通知</b> メールの着信時に通知を送信	
通知を管理する	
サーバーの設定	
受信設定 ユーザー名、パスワード、その他の受 設定	信サーバーの
<b>送信設定</b> ユーザー名、パスワード、その他の送 設定	信サーバーの
<	