

Thunderbird (SSL/TLS設定有り)



┃1.デスクトップやスタートメニューより 『Thunderbird』をクリックして起動して下さい。





2. 『ローカルフォルダー』画面が表示されますので 『メール』をクリックしてください。

🛅 ローカルフォルダー							×=	_
🖵 受信 🖌 🖋 作成	🖵 チャット	🔳 アドレス帳	© 97 ∨	🗑 ว่างว่ามี่ง-	♀検索 <ctrl+k></ctrl+k>			
✓ □ □-カル…ルダー 前 ごみ箱	🛅 🗆 – t	コルフォルダー						* 7
③ 送信トレイ	Q Xyt-	ジを検索 「	? メッセージフィ	ルターを管理				
	別のアカウ	ウントをセットア	ップ					
	🖂 X-	JV	🛗 л	レンダー	🚨 アドレス帳			
	🖵 Ft	ማኮ	S Fi	lelink	a 77-F			
	E	ースグループ						
	別のプログ	ブラムからインボ	(- h	A				T



3. 『既存のメールアドレスのセットアップ』画面が表示 されますので、各項目の入力をしてください。

既存のメールアドレスのセットアップ						
既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください						
あなたのお名前(<u>N</u>):	あなたのフルネーム	0				
メールアドレス(<u>E</u>):	あなたのメールアドレス	0				
	新しいメールアドレスを取得(<u>G</u>)					
パスワード(<u>P</u>):	アカウントのパスワード	ø				
	✓ パスワードを記憶する(M)					
手動設定(<u>M</u>) キャン	セル(<u>A</u>)	続ける(<u>C</u>)				

あなたのお名前	任意の名前
メールアドレス	設定するメールアドレス
パスワード	弊社提供のパスワード



┃4.入力が終わりましたら『手動設定』をクリック してください。

既存のメールアドレスのセットアップ		×
既	存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください	
あなたのお名前(<u>N</u>):	名字 名前	0
メールアドレス(<u>E</u>):	test@number-1.co.jp	0
<u>パ</u> スワード(<u>P</u>):	•••••	ø
	✓ パスワードを記憶する(<u>M</u>)	
手動設定(<u>M</u>) キャン1	z]//(<u>A</u>)	続ける(<u>C</u>)



■ 5. 『受信サーバー』 『送信サーバー』の画面が表示 されますので、各項目へ入力を行い『完了』をク リックしてください。

既存のメールアドレスのセッ	トアップ			×
	既存のメールアドレス _{現在のメー} ルアドレスをノ	(のセ (カして	ットアップ <<ださい	
あなたのお名前(<u>N</u>):	名字 名前			()
メールアドレス(<u>E</u>):	test@number-1.co.jp			0
パスワード(Ⴒ):	••••••)		B
	✓ パスワードを記憶する	(<u>M</u>)		
	受信サーバー		送信サーバー	
プロトコル:	受信サーバー POP3	~	送信サーバー SMTP	
プロトコル: サーバー:	受信サーバー POP3 mail-lb.no1-server28.com	~	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com	~
プロトコル: サーバー: ポート番号:	受信サーバー POP3 mail-Ib.no1-server28.com 995	•	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com 465	~
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL:	受信サーバー POP3 mail-lb.no1-server28.com 995 SSL/TLS	* *	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com 465 SSL/TLS	•
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式:	愛信サーバー POP3 mail-lb.no1-server28.com 995 SSL/TLS 通常のパスワード認証	* * *	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com 465 SSL/TLS 通常のパスワード認証	> > >
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サーバー POP3 mail-lb.no1-server28.com 995 SSL/TLS 通常のパスワード認証 test@number-1.co.jp	* * *	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com 465 SSL/TLS 通常のパスワード認証 test@number-1.co.jp	> > >
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サーバー POP3 mail-lb.no1-server28.com 995 SSL/TLS 通常のパスワード認証 test@number-1.co.jp	> > >	送信サーバー SMTP mail-lb.no1-server28.com 465 SSL/TLS 通常のパスワード認証 test@number-1.co.jp	▼ ▼ ▼ 定(A)

サーバー	受信サーバー:受信メールサーバー 送信サーバー:送信メールサーバー
ポート番号	受信サーバー:995 送信サーバー:465
SSL	受信サーバー:SSL/TLS 送信サーバー:SSL/TLS
認証方式	受信サーバー:通常のパスワード認証 送信サーバー:通常のパスワード認証
ユーザー名	受信サーバー:設定するメールアドレス 送信サーバー:設定するメールアドレス

🍼 株式会社 No.1

●6.『受信トレイ』の画面に戻りますので 左側に表示されておりましたら、設定は完了となります。

☑ 受信トレイ - test@no1-server28.○	ti Fi	-		
🖵 受信 🗸 🖋 作成 🖵 チャット 🚺 アドレス帳	◎ タグ ~ Ŷ クイックフィルター		=	:
✓ ☆ test@8.coi ^ ☆ 日 ☆ 通 ○	0 のフォルダーのメッセージを絞り込む <ctrl+shift+k></ctrl+shift+k>			
受信トレ(1 注★ ◎ ∞ ● 件名	通信相手	送信日時	^	₽
✓ □ ローカル…ルダ 前 ごみ箱				
 送信トレイ 				
				¥

